

# USB ドライバの削除方法

2017/07/18

『USBドライバのインストール方法』(PDF)に沿ってインストールが進まない場合には、一度USBドライバをパソコンから削除し、再度インストールする必要があります。

本書では、USBドライバの削除方法について説明します。

## ※CDMUninstaller\_v1.4』をダウンロードします。

1. 弊社ホームページのダウンロード画面の設定ソフト(USBドライバ)より『CDMUninstaller\_v1.4』をダウンロードします。
2. 圧縮(zip形式)ファイルですので、すべて展開します。
3. 『CDMuninstallerGUI.exe』を実行します。


※必ずUSB機器をパソコンから外した状態で実行して下さい。

名前	サイズ	種類
CDMUninstaller.exe	563 KB	アプリケーション
CDMuninstallerGUI.exe	644 KB	アプリケーション


4. 下記の画面が出ますので、『実行』をクリックします。




5. 『Vendor ID』が『0403』 ・ 『Product ID』が『6001』になっているのを確認して『Add』をクリックします。




6. 『VID\_0403 PID\_6001』と表示されたら『Remove Devices』をクリックします。



7. 『OK』をクリックして削除完了です。



8. 『Cancel』をクリックして閉じます。



9. 再起動します。

『USBドライバのインストール方法』を参照しながら再度インストールして下さい。